

Eingabe von griechischen Schriftzeichen (Unicode)*

Voreinstellungen:

1. Unter *Systemsteuerung>Regions- und Sprachoptionen>Sprachen>Details* muss das Eingabegebietsschema „Griechisch“ mit der Tastatureinstellung „polytones Griechisch“ angelegt werden. Am besten zusätzlich zur Standardeinstellung Deutsch; dann kann man mit *linke Alt-Taste + Umschalttaste* zwischen beiden Einstellungen hin- und herwechseln.

2. Um die griechischen Ausdrücke einzugeben, muss ein Unicode-Zeichensatz ausgewählt werden (z.B. Palatino Linotype oder Arial Unicode MS).

Tastaturbelegung:

α	a
β	b
γ	g
δ	d
ε	e
ζ	y
η	h
θ	u
ι	i
κ	k
λ	l
μ	m
ν	n
ξ	j
ο	o
π	p
ρ	r
σ	s
ς	w
τ	t
υ	z
φ	f
χ	x
ψ	c
ω	v

Großbuchstaben werden – wie auf der deutschen Tastatur – durch gleichzeitiges Drücken der Umschalttaste erzeugt.

* Diese Anleitung bezieht sich auf Windows XP.

Zeichen mit *einem* Diakritikon:

Akut =	q, dann Vokal
Gravis =	+, dann Vokal
Zirkumflex =	ü, dann Vokal
Spiritus lenis =	ä, dann Vokal
Spiritus asper =	Ä, dann Vokal
Iota subscriptum =	Û, dann Vokal

Zeichen mit *zwei* Diakritika:

Sp. lenis + Akut =	Minuszeichen -, dann Vokal
Sp. asper + Akut =	Unterstrich _, dann Vokal
Sp. lenis + Gravis =	Raute #, dann Vokal
Sp. asper + Gravis =	Raute # und gleichz. Umschalttaste, dann Vokal
Sp. lenis + Zirkumflex =	Akutzeichen ´, dann Vokal
Sp. asper + Zirkumflex =	Graviszeichen ` , dann Vokal

Zeichen mit *iota subscriptum*:

Zirkumfl.+ iota subscr. =	AltGr gleichz. mit ü, dann Vokal
Zirkumfl. + Sp. lenis + iota s. =	AltGr gleichz. mit Akutzeichen ´ , dann Vokal
Zirkumfl. + Sp. asper + iota s. =	AltGr gleichz. mit Graviszeichen ` , dann Vokal